

المقدمة:

هل لديك برنامج خاص ترغب بربطه مع خدمة رسائل الجوال SMS ؟

Alfa-cell.com لرسائل الجوال تقدم لك خدمة بوابات الإرسال SMS Gateway أو ما يعرف بـ SMS API ، والتي يمكنك من خلالها بكل سهولة ربط خدمة إرسال الرسائل النصية القصيرة SMS مع برنامجك أو موقعك أو نظامك مهما كانت لغة البرمجة المستخدمة فيه. بوابات الإرسال الخاصة بنا فيها العديد من المميزات الخاصة برسائل الجوال SMS وهي آمنة وذات موثوقية عالية ويمكنك ربطها مع نظامك من خلال فريق المبرمجين الخاص بك ووفق معطياتك ومواصفاتك الخاصة ... هذه البوابات عبارة عن روابط يمكنك الإتصال معها من خلال بروتوكولات HTTPS/HTTP مباشرة.

قبل البدء!

1. من المهم المعرفة ببعض الأمور البرمجية، قبل البدء بالتعامل مع بوابات الإرسال.
2. Alfa-cell.com تقدم عددا من الرسائل المجانية عند فتح حساب جديد ، حرصا منا على تخفيف تكاليف عملية الفحص.
3. عند عمل الفحص يفضل إرسال رسالة بتاريخ ووقت لاحق، بحيث تتأكد من وصول الرسالة إلى حسابك في موقع Alfa-cell.com وتحديدًا أرشيف الرسائل المؤقتة ، وبعدها يمكنك حذفها وبذلك لن تخصم تكلفة الرسائل من الرصيد الخاص بك.
4. عند الإرسال يجب كتابة الأرقام المرسل لها بالصيغة الدولية بدون أصفار وبدون الرمز (+).
5. يمكنك تحديد اسم مرسل لرسائلك ، ويجب أن يكون معرف من موقع Alfa-cell.com وشركات الإتصالات "وسوف يتم توضيح طريقة تفعيل رقم الجوال أو أي إسم كإسم مرسل لاحقاً". إسم المرسل يجب أن يتكون من أحرف أو أرقام أو كليهما معا (باللغة الإنجليزية فقط و بدون رموز خاصة) ولايتجاوز طوله 11 خانة في حال كان إسم المرسل مكون من أحرف وأرقام معا و لا يتجاوز طوله 12 خانة في حال كان إسم المرسل هو رقم الجوال الخاص بك.

مميزات Alfa-cell.com SMS API:

الإتصال ببوابة Alfa-cell.com سهل وبسيط ، ويمكن عمله من خلال HTML Forms (نماذج لغة HTML) بحيث ترسل البيانات على شكل POST ، أو يمكنك إرسال البيانات مباشرة على رابط البوابة API URL من خلال Query String بحيث ترسل على شكل GET. عند الحاجة لإرسال كمية كبيرة من البيانات نوصي باستخدام الطريقة الأولى POST ، وذلك لأن الطريقة الثانية GET لا تدعم إرسال البيانات الكبيرة.

كذلك يتيح موقع Alfa-cell.com إرجاع البيانات بأكثر من تنسيق، والأكثر شيوعاً هو تنسيق ال JSON.

عند الإتصال ببوابة الإرسال عن طريق بروتوكولات HTTPS/HTTP يجب أن تكون البيانات المرسله للبوابات مجهزة بالترميز المطلوب، وهو كالتالي: إسم المرسل يجب أن يكون على تشفير خاص وهو URL-Encoded ، وكذلك نص الرسالة يجب أن يكون ضمن أحد الترميزات التاليه: UTF-8 أو Windows-1256 أو التشفير الخاص Unicode.

ملاحظه بخصوص إسم المرسل: كما ذكرنا سابقا يجب الإرسال بإستخدام إسم مرسل معرف، ويجب التقيد بحالة الحروف من حيث Lowercase أو Uppercase ، قبل تشفيرها إلى URL-Encoded ، أي كما تم تعريف إسم المرسل في حسابك الخاص، وسيتم إستخدام إسم المرسل: NEW SMS كمثال في الأمثلة الموجود في هذا الشرح.

عدنا نبدأ:

من أجل استخدام بوابات الإرسال الخاصة بموقع Alfa-cell.com، فإنه يجب الحصول على حساب خاص بك في موقعنا أولاً، وفيما يلي شرح لكيفية التسجيل في موقعنا، ومعرفة رصيدك الحالي وطلب شحن الرصيد والحصول على الـ apiKey لإستخدامه بدل من معلومات الحساب عند الإتصال مع بوابات الإرسال.

1. التسجيل في موقعنا:

يمكنك التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالي: <https://www.alfa-cell.com/sms/index.php> ، ومن ثم الذهاب إلى صفحة "سجل الآن مجاناً" وستحصل على رصيد مجاني مباشرة ومن ثم يمكنك طلب تفعيل إسم المرسل الخاص بك من أجل إرسال رسائل الجوال SMS من خلال بوابة الإرسال.
ملاحظه: رقم الجوال المستخدم في عملية الإشتراك يتم تفعيل تلقائياً كإسم مرسل للحساب.

2. معرفة رصيدك الحالي:

يمكنك معرفة رصيدك مباشرة من خلال الدخول إلى حسابك في الموقع، ومن ثم الذهاب إلى صفحة الإرسال حيث يُعرض الرصيد أعلى الصفحة بالشكل التالي رصيدك في الرسائل النصيه هو 100 نقطة، كذلك يمكنك معرفة رصيدك من خلال بوابة الرصيد وسيتم توضيحها لاحقاً.

ملاحظه: تخصم النقاط بناء على طول الرسائل المرسله، وتحسب طول الرسالة كالتالي:

- الرسائل باللغة الإنجليزية: طول الرسالة 160 حرف (نقطة واحدة)، وفي حال تم إرسال رسالة متصلة باللغة الإنجليزية طولها أكثر من 160 حرفاً، فإن طول الرسالة الأولى يعتبر 153 حرفاً، والثانية 153 حرفاً، وهكذا...
- الرسائل باللغة العربية: طول الرسالة 70 حرف (نقطة واحدة)، وفي حال تم إرسال رسالة متصلة باللغة العربية طولها أكثر من 70 حرفاً، فإن طول الرسالة الأولى يعتبر 67 حرفاً، والثانية 67 حرفاً، وهكذا...

3. طلب شحن الرصيد:

بعد الدخول على حسابك في موقعنا، فإنه يمكنك طلب شحن رصيدك، من خلال رابط شحن الرصيد الموجود في القائمة الجانبية، وبعد الضغط على الرابط تظهر لك مجموعة من الأوامر، ويجب إختيار الأمر: اضافة طلب شحن، ومن ثم تعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة، من أجل تقديم طلب الشحن، مع العلم أنه يتم شحن الرصيد خلال ساعتين على الأكثر، وذلك بعد التحقق من الإشتراك والإيداع التابع لطلب الشحن.

4. استخدام الـ apiKey بدل من معلومات الحساب (إسم المستخدم/ كلمة المرور):

الـ apiKey له قيمة خاصة يتم توليدها في حساب المستخدم في موقع Alfa-cell.com، ويمكنك استخدام الـ apiKey بدل من معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) و password (كلمة المرور)، لأنه يوفر إتصال أكثر أماناً مع الـ API.

يمكنك الحصول على الـ apiKey، من خلال الدخول على حسابك في موقع Alfa-cell.com ومن ثم الدخول على قسم أدوات المبرمجين ومن ثم الدخول على رابط أحصل على API KEY ، والضغط على زر توليد الـ API KEY، كذلك يمكنك توليد apiKey جديد وقتما تشاء.

5. ضبط إعدادات الـ API:

يوفر موقع ألفا سيل إعدادات أمنية يمكنك من ضبط الإرسال عبر الـ API من حسابك ، حيث يمكنك تفعيل او إيقاف الإرسال عبر API ، ومنح صلاحيات الإرسال عبر API لـ IP's التي يتم تحديدها فقط للسماح لها بالإرسال ، وأيضاً السماح بالإرسال عبر API من دول محددة أي أنه لا يمكن الإرسال من خارج الدول التي تم تحديدها.

ويمكن ضبط هذه الصلاحيات من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: <https://www.alfa-cell.com/sms/index.php> ومن ثم الذهاب إلى صفحة المعلومات الشخصية الموجودة في قسم الإعدادات الشخصية في أعلى الصفحة و ثم إختيار الإعدادات الأمنية.

العمليات الرئيسية من خلال API:

يقدم موقعنا مجموعة من البوابات الرئيسية التي تقوم بعملية الإرسال بشكل كامل بالإضافة إلى إمكانية التحقق من قيمة الرصيد الحالي، وتفعيل إسم المرسل، وتغيير كلمة المرور أو إسترجاعها، وجميع البوابات تتكون من ثلاث أجزاء رئيسية وهي على الشكل التالي:

1. الرابط الخاص بالبوابة.
2. معلومات المستخدم: اسم المستخدم وكلمة المرور أو مفتاح الحساب: **apiKey**.
3. المعلومات المطلوبة من البوابة.

فيما يلي أمثلة على الروابط الخاصة بال API:

1- بوابة الإرسال:

```
https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?apiKey=a010a5acb42534878965fb6a19ea&numbers=96655555555&sender=NEW SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200641064A00200041006C00660061002D00430065006C006C002E0063006F0 06D&timeSend=0&dateSend=0&applicationType=68&domainName=mySite.com&msgId=15176
```

2- بوابة الإستعلام عن الرصيد:

```
https://www.alfa-cell.com/api/balance.php?mobile=96655555555&password=123456
```

يمكن إرسال البيانات إلى ال API بطريقة GET أو POST.

ملاحظة: عند إدراج الرابط الخاص بالبوابة في شريط العنوان Address Bar في متصفح الإنترنت بالإضافة للبيانات المطلوبة لعمل البوابة، يتم إرسال البيانات بطريقة GET، وعند استخدام الأكواد البرمجية للإتصال مع البوابات يتم إرسال البيانات بطريقة POST، وفي هذه الحالات تقوم البوابة بإرجاع قيم محددة تدل على نتيجة العملية المطلوبة، و أيضا يمكنك إسترجاع المعلومات بتنسيق JSON من خلال إرسال المتغير returnJson بالقيمة 1 كما في المثال التالي:

```
https://www.alfa-cell.com/api/balance.php?mobile=96655555555&password=123456&returnJson=1
```

وسيكون الشكل العام للنتائج بالشكل التالي:

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "success",
  Data:
  {
    result: 1,
    MessageAr: "تمت العملية بنجاح",
    MessageEn: " The operation completed successfully"
  },
  Error: null
}
```

شرح المتغيرات العامة في صيغة الـ JSON:

المعنى	القيمة
حالة الاتصال بالبوابة 1 - متصل 2 - لم يتم الإتصال	Status
حالة العملية Success: تمت العملية بنجاح، fail: فشلت العملية.	ResponseStatus
النتائج في حال تمت العملية بنجاح: - result: ناتج العملية بشكل عددي. - MessageAr: ناتج العملية بشكل نصي باللغة العربية. - MessageEn: ناتج العملية بشكل نصي باللغة بالإنجليزية. النتائج بشكل نصي معرفة لكل بوابة ضمن " القيم الناتجة من إستخدام البوابة ..."	Data
النتائج في حال فشلت العملية: - ErrorCode: ناتج العملية بشكل عددي. - MessageAr: ناتج العملية بشكل نصي باللغة العربية. - MessageEn: ناتج العملية بشكل نصي باللغة بالإنجليزية. النتائج بشكل نصي معرفة لكل بوابة ضمن " القيم الناتجة من إستخدام البوابة ..."	Error
سيتم شرح المتغيرات الأخرى في البوابات الخاصة بها.	*

شرح البوابات الرئيسييه الموجودة في موقع Alfa-cell.com:

1. بوابة التحقق من حالة الإرسال في موقع Alfa-cell.com

توفر هذه البوابة إمكانية التحقق المباشر من حالة الإرسال في موقع Alfa-cell.com

رابط البوابة: <https://www.alfa-cell.com/api/sendStatus.php?returnJson=1>

هذه البوابة لا تستقبل أي قيمة.

أمثلة:

```
https://www.alfa-cell.com/api/sendStatus.php
https://www.alfa-cell.com/api/sendStatus.php?returnJson=1
```

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

1: يمكنك الإرسال الآن.

غير ذلك: الإرسال متوقف الآن.

النتيجة بصيغة JSON:

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "success",
  Data:
  {
    result: 1,
    MessageAr: "يمكنك الإرسال الآن",
    MessageEn: "You can send the message now"
  },
  Error: null
}
```

2. بوابة تغيير كلمة المرور

توفر هذه البوابة إمكانية تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابك في موقع Alfa-cell.com

رابط البوابة: <https://www.alfa-cell.com/api/changePassword.php>

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) و password (كلمة المرور) أو مفتاح الحساب ال apiKey.
2. newPassword: كلمة المرور الجديدة ويجب أن تتكون من أحرف وأرقام وطولها 6 خانات على الأقل.

أمثلة:

```
https://www.alfa-cell.com/api/changePassword.php?apiKey=a010a5acb42537e154878965fb6a19ea&newPassword=987654
https://www.alfa-cell.com/api/changePassword.php?mobile=96650111111&password=Efg12&newPassword=Abc9854&returnJson=1
```

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم أو apiKey) غير صحيح.
- 2: كلمة المرور القديمة غير صحيحة.
- 3: تمت عملية تغيير كلمة المرور بنجاح.
- 4: كلمة المرور الجديد غير صحيحة.

النتائج بصيغة JSON:

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "success",
  Data:
  {
    result: 3,
    MessageAr: "تمت عملية تغيير كلمة المرور بنجاح",
    MessageEn: "Your password has been changed successfully"
  },
  Error: null
}
```

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "fail",
  Data: null,
  Error:
  {
    ErrorCode: 4,
    MessageAr: "كلمة المرور الجديد غير صحيحة",
    MessageEn: "Invalid new password"
  }
}
```

3. بوابة إسترجاع كلمة المرور

توفر هذه البوابة إمكانية إسترجاع كلمة المرور الخاصة بحسابك في موقع Alfa-cell.com

رابط البوابة: <https://www.alfa-cell.com/api/forgetPassword.php>

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب ال apiKey.
2. type: لتحديد كيفية إرسال كلمة المرور (1: إرسال كلمة المرور على الجوال ، 2: إرسال كلمة المرور على الإيميل، ويجب أن يتم تعريف الإيميل مسبقا وبالشكل الصحيح ضمن المعلومات الشخصية في موقعنا).

أمثلة:

```
https://www.alfa-cell.com/api/forgetPassword.php?apiKey=a010a5acb42537e154878965fb6a19ea&type=1
https://www.alfa-cell.com/api/forgetPassword.php?mobile=9665555555&type=1
```

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم أو apiKey) غير صحيح.
- 2: الإيميل الخاص بالحساب غير متوفر.
- 3: تم إرسال كلمة المرور على الجوال بنجاح.
- 4: رصيدك غير كافي لإتمام عملية الإرسال.
- 5: تم إرسال كلمة المرور على الإيميل بنجاح.
- 6: الإيميل الخاص بالحساب غير صحيح.
- 7: رقم الجوال الخاص بالحساب غير صحيح.

النتائج بصيغة JSON:

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "success",
  Data:
  {
    result: 5,
    MessageAr: "تم إرسال كلمة المرور على الإيميل بنجاح"
    MessageEn: "The password has been sent to your email successfully"
  },
  Error: null
}
```

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "fail",
  Data: null,
  Error:
  {
    ErrorCode: 2,
    MessageAr: "الإيميل الخاص بالحساب غير متوفر",
    MessageEn: "account email not available"
  }
}
```

4. الإستعلام عن الرصيد

توفر هذه البوابة خدمة الإستعلام عن رصيدك في موقع Alfa-cell.com

رابط البوابة: <https://www.alfa-cell.com/api/balance.php>

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

1. معلومات الحساب: يمكنك إستخدام ال apiKey أو mobile: رقم الجوال (إسم المستخدم) مع ال password: كلمة المرور الخاصة بالحساب.

أمثلة:

```
https://www.alfa-cell.com/api/balance.php?apiKey=a010a5acb42537e154878965fb6a19ea
https://www.alfa-cell.com/api/balance.php?mobile=966501111111&password=Abc9854&returnJson=1
```

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة بشكل خاطئ، ومعنى كل منها:
1: رقم الجوال (اسم المستخدم أو apiKey) غير صحيح.
2: كلمة المرور غير صحيحة.

في حال كانت القيم صحيحة سوف تكون نتيجة الإستعلام على الشكل التالي (كمثال): 100/70 حيث 70 يمثل الرصيد الحالي بالنقاط و 100 يمثل الرصيد الكلي بالنقاط.

النتائج بصيغة JSON:

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "success",
  Data:
  {
    balance: "70:100",
    MessageAr: "رصيدك الحالي هو 70 نقطه من اصل 100 نقطة",
    MessageEn: "Your balance is 70 point(s) from 100 point(s)"
  },
  Error: null
}
```

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "fail",
  Data: null,
  Error:
  {
    ErrorCode: 2,
    MessageAr: "كلمة المرور غير صحيحة",
    MessageEn: "Invalid Password"
  }
}
```


5. الإرسال

توفر هذه البوابة خدمة إرسال رسائل نصية من خلال موقع Alfa-cell.com

رابط البوابة: <https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php>

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

1. معلومات الحساب (إجباري): يمكنك استخدام ال apiKey أو mobile: رقم الجوال (إسم المستخدم) مع ال password كلمة المرور
 2. numbers (إجباري): الرقم أو الأرقام التي سيتم الإرسال لها، ويجب أن تكون بالصيغة الدولية وبدون أصفار أو الرمز (+)، ويفصل بين كل رقم وآخر الرمز (,) "موجود فوق حرف الواو"، مع الإنتباه إلى أن أقصى عدد يمكن الإرسال له خلال المرة الواحدة في حال تم إرسال البيانات بطريقة GET هو 120 رقم فقط.
 3. sender (إجباري): إسم المرسل.
 4. msg (إجباري): نص الرسالة، يمكن تمرير نص الرسالة كما هو إلى البوابة في حال كان ترميز النظام UTF-8 ، غير ذلك يجب تشفير نص الرسالة بصيغة Unicode ، ويمكنك تشفير نص الرسالة من خلال دالة convertToUnicode الموجودة في كل الأمثلة البرمجية الخاصة بوابات الإرسال.
 5. lang: يجب تمرير هذا المتغير بالقيمة 3 في حال كان ترميز النظام UTF-8 ، و تمرير نص الرسالة كما هو، غير ذلك في حال تم تشفير نص الرسالة من خلال دالة convertToUnicode ، فإنه لا داعي لإرسال هذا المتغير على بوابة الإرسال.
 6. dateSend: تاريخ إرسال الرسالة (اختياري)، وهذه الدالة توفر إمكانية جدولة الإرسال إلى تاريخ معين من أجل إرسالها به، ويجب أن يكون التاريخ بالشكل التالي mm/dd/yyyy.
 7. timeSend: وقت إرسال الرسالة (اختياري)، وهذه الدالة توفر إمكانية جدولة الإرسال إلى وقت معين من أجل إرسالها به، ويجب أن يكون الوقت بالشكل التالي hh:mm:ss.
- ملاحظات :**
- في حالة عدم الحاجة إلى هذا المتغير يمكنك إرساله بقيمة 0 أو عدم إدراجه ضمن المتغيرات المرسله.
 - في حالة إرسال القيمة 0 أو عدم إدراج هذا المتغير مع تحديد قيمة للمتغير dateSend فإن الوقت الذي سيتم إرسال الرسالة به هو الساعة 00:00:00 في التاريخ المحدد.
 - في حالة تحديد تاريخ الإرسال بتاريخ اليوم وتحديد وقت الإرسال بوقت سابق للوقت الحالي سيتم إرسال الرسالة فوراً.
8. deleteKey: مفتاح حذف الرسائل المؤقتة (اختياري) ، ويمكنك من خلال هذه القيمة حذف الرسالة (المؤقتة فقط) قبل إرسالها من موقع Alfa-cell.com من خلال بوابة حذف الرسائل. كل رسالة مؤقتة يجب أن يكون لها قيمة خاصة لهذا المتغير، بحيث يتم ربط هذه القيمة بالرسالة المؤقتة التي أرسل معها، أي انه يجب استخدام قيمة مختلفة في كل عملية إرسال للرسائل المؤقتة، لأنه سيتم حذف جميع الرسائل المؤقتة التابعة لهذا الرقم دفعة واحدة في حال تم استخدام نفس القيمة مع أكثر من رسالة.
 9. msgId: رقم الرسالة (اختياري) ، يمكنك استخدامه في حال رغبتك بتكرار إرسال نفس الرسالة (نفس إسم المرسل ونفس النص ونفس الأرقام المرسل لها) خلال ساعة من وقت إرسال الرسالة الأولى ، حيث أننا في Alfa-cell.com لانسمح بتكرار عملية إرسال نفس الرسالة إلا بعد مرور ساعه من إرسال الرسالة الأولى، وعليه عند رغبتك بتكرار إرسال نفس الرسالة خلال ساعه من إرسال الرسالة الأولى قم بتمرير قيمة معينة مع الرسالة المكررة من خلال هذا المتغير إلى بوابة الإرسال، طبعاً في حال كنت تريد تكرار الرسالة أكثر من مرة قم بتمرير قيمة مختلفة مع كل عملية إرسال.
 10. applicationType (إجباري): متغير ثابت و قيمته (68) ويجب تمريره دائماً عند الإرسال من خلال البوابة، وهو خاص بالأمور الإحصائية في موقع Alfa-cell.com.
 11. domainName: إسم الموقع (اختياري) ، ويمكنك إرسال إسم الموقع الذي يتم منه الإرسال إلى بوابة الإرسال من خلال هذا المتغير.
 12. notRepeat: حذف تكرار الأرقام (اختياري) ، عند إرسال هذا المتغير بالقيمة 1 إلى بوابة الإرسال سيتم حذف الأرقام المكررة من الإرسال قبل إرسالها.
 13. returnJson: عند إرسال هذا المتغير بالقيمة 1 يتم إرجاع النتيجة بصيغة JSON.

أمثلة:

رابط الإرسال بالقيم المطلوبه فقط

<https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?apiKey=a010a5acb42537e78965fb6a19ea&numbers=96655555555&sender=NEW SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200641064A00200041006C00660061002D00430065006C006C002E0063006F006D&applicationType=68>

رابط الإرسال بجميع القيم الموجودة

<https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?mobile=96655555555&password=123456&numbers=96655555555&sender=NEW SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200641064A00200041006C00660061002D00430065006C006C002E0063006F006D&timeSend=0&dateSend=0&deleteKey=4T&msgId=15174&applicationType=68&domainName=localhost&lang=0¬Repeat=1&returnJson=1>

رابط الإرسال في حال الترميز UTF-8 واستخدام المتغير lang بالقيمة 3

<https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?mobile=96655555555&password=123456&numbers=96655555555&sender=NEW SMS&msg=السلام عليكم&applicationType=68&lang=3>

الإرسال لاحقا (في وقت محدد)

<https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?mobile=96655555555&password=123456&numbers=96655555555&sender=NEW SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200641064A00200041006C00660061002D00430065006C006C002E0063006F006D&timeSend=17:30:00&dateSend=12/30/2022&applicationType=68>

إستخدام deleteKey مع الإرسال لاحقا، وقيمته 4T لحذف الرساله باستخدام نفس القيمة، ومن خلال بوابة حذف الرسائل.

<https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?mobile=96655555555&password=123456&numbers=96655555555&sender=NEW SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200641064A00200041006C00660061002D00430065006C006C002E0063006F006D&timeSend=17:30:00&dateSend=12/30/2022&deleteKey=4T&applicationType=68>

طلب حذف الأرقام المكررة

<https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?mobile=96655555555&password=123456&numbers=96655555555&sender=NEW SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200641064A00200041006C00660061002D00430065006C006C002E0063006F006D&applicationType=68¬Repeat=1>

تكرار الإرسال خلال نفس الساعه (باستخدام دالة: msgId)

<https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?mobile=96655555555&password=123456&numbers=96655555555&sender=NEW SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200641064A00200041006C00660061002D00430065006C006C002E0063006F006D&timeSend=0&dateSend=0&applicationType=68&msgId=15175>

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: تم الإرسال.
- 2: الرصيد = 0.
- 3: الرصيد غير كافي.
- 4: رقم الجوال (اسم المستخدم أو apiKey) غير صحيح.
- 5: كلمة المرور خاطئة.
- 6: بوابة الإرسال لا تستجيب، حاول الارسال مرة أخرى.
- 13: إسم المرسل غير مقبول.
- 14: إسم المرسل المستخدم في الإرساله غير معرف.
- 15: الأرقام المرسل لها غير صحيحه أو فارغه.
- 16: إسم المرسل فارغ.
- 17: نص الرساله غير مشفر بالشكل الصحيح.
- 18: تم إيقاف الارسال من المزود.
- 19: قيمة المتغير applicationType غير صحيحة أو لم يتم إرسالها.
- 101: الارسال باستخدام بوابات الارسال معطل.
- 102: الاي بي الخاص بك غير مصرح له بإستخدام بوابات الارسال.
- 103: الدولة التي تقوم بالإرسال منها غير مصرح لها بإستخدام بوابات الارسال.

القيم الناتجة بصيغة JSON:

- سيتم إرجاع النتيجة كما تم شرحها في المقدمة ، بالإضافة إلى المتغيرات التالية:
1. msgId: رقم خاص بالرسالة ، يمكنك استخدامه من أجل تتبع تقرير الإستلام الخاص بالرسالة.
 2. msgLength: طول الرسالة (بالنقاط).
 3. countNumber: عدد الارقام التي تم ارسالها للبوابة.
 4. point: تكلفة الرسالة بالنقاط.
 5. rejectedNumber: مجموعة الارقام التي تم رفضها من عملية الارسال.
 6. acceptedNumber: مجموعة الارقام التي تم قبولها من عملية الارسال.

النتائج بصيغة JSON:

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "success",
  Data:
  {
    msgId: "6585459085",
    result: 1,
    MessageAr: "تم الإرسال",
    MessageEn: "SMS sent successfully",
    msgLength: 1,
    countNumber: 1,
    point: 1,
    rejectedNumber: "[]",
    acceptedNumber: "[966555555555,]"
  },
  Error: null
}
```

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "fail",
  Data: null,
  Error:
  {
    ErrorCode: 15,
    MessageAr: "الأرقام المرسل لها غير صحيحه أو فارغه",
    MessageEn: "Mobile(s) number(s) is not specified or incorrect"
  }
}
```

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "fail",
  Data: null,
  Error:
  {
    ErrorCode: 17,
    MessageAr: "نص الرساله غير مشفر بالشكل الصحيح",
    MessageEn: "Message text is not specified or not encoded properly with Alfa-cell.com Unicode"
  }
}
```

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "fail",
  Data: null,
  Error:
  {
    ErrorCode: 103,
    MessageAr: ".هذه الدولة الأردن غير مصرح لها باستخدام بوابات الارسال",
    MessageEn: "This country Jordan is not authorized to using the API. "
  }
}
```

6. الإرسال باستخدام قالب رساله موحد

توفر هذه البوابة خدمة إرسال رسالة ذات قالب موحد لأرقام مختلفة.

رابط البوابة: <https://www.alfa-cell.com/api/msgSendWK.php>

مثال على الإرسال باستخدام قالب للرساله:

نص الرساله "القالب العام": مرحبا بك أخي (1)، ينتهي إشترارك بتاريخ: (2).
عند الإرسال إلى مجموعة من الأرقام يتم تعريف قيمة خاصة بكل رقم بحيث يتم التعويض عن الرمز (1) و (2) بالقيم الخاصة بالأرقام، وهذه القيمة تسمى msgKey.

`msgKey = "(1) , * , name , @ , (2) , * , name2 ***";`

شرح الرموز:

1. (1)، (2)،...: للدلالة على الرموز التي يجب التعويض عنها
2. * تفصل بين الرمز المطلوب إستبداله في الرساله والقيمة المستبدل بها.
3. @ تفصل بين تعريف الرمز الأول وقيمته والرمز الثاني وقيمته.
4. *** تفصل بين قيم الرساله الأولى وقيم الرساله الثانيه.

تطبيق مثال:

نص الرساله "القالب العام": مرحبا بك أخي (1)، تاريخ نهاية إشترارك لغاية (2)
msgKey: (1), *, محمد, @, (2), *, 2022/30/10, **, (1), *, أحمد, @, (2), *, 2022/30/12
اللون الأخضر: قيم الرساله الأولى
اللون الأحمر: قيم الرساله الثانيه
الأرقام: عدد الأرقام يجب أن يساوي عدد الرسائل في msgKey، وبالتالي فإنه سوف نستخدم رقمين حسب المثال الموجود:
966444444444 ، 966555555555
سوف تصل الرساله إلى الأرقام بالشكل التالي:
الرقم 966555555555: مرحبا بك أخي محمد ، تاريخ نهاية إشترارك لغاية 2022/30/10
الرقم 966444444444: مرحبا بك أخي أحمد ، تاريخ نهاية إشترارك لغاية 2022/30/12

تستقبل هذه البوابة القيم التاليه:

1. معلومات الحساب (إجباري): mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب apiKey.
2. numbers (إجباري).
3. sender (إجباري).
4. msg (إجباري): نص الرساله، يمكن تمرير نص الرساله كما هو إلى البوابة في حال كان ترميز النظام UTF-8 ، غير ذلك يجب تشفير نص الرساله بصيغة Unicode ، ويمكنك تشفير نص الرساله من خلال دالة convertToUnicode الموجودة في كل الأمثلة البرمجية الخاصه ببوابات الإرسال.
5. lang: يجب تمرير هذا المتغير بالقيمة 3 في حال كان ترميز النظام UTF-8 وتم تمرير نص الرساله كما هو، غير ذلك في حال تم تشفير نص الرساله من خلال دالة convertToUnicode ، فإنه لا داعي لإرسال هذا المتغير على بوابة الإرسال.
6. dateSend
7. timeSend
8. deleteKey
9. msgId
10. msgKey: مجموعة القيم التعويضية في نص الرساله، ويجب الإنتباه إلى أن الرموز المستخدمة هنا يجب أن تطابق الرموز المستخدمة في نص الرساله وكذلك عدد القيم التعويضية للرساله الواحدة يجب أن يساوي عدد الرموز في نص الرساله، كذلك عدد مجموعات القيم التعويضية يجب أن يساوي عدد الأرقام ، أيضا كما هو الحال في نص الرساله يمكن تمرير هذا المتغير كما هو إلى البوابة في حال كان ترميز النظام UTF-8 ، غير ذلك يجب تشفير هذا المتغير بصيغة Unicode.
11. applicationType (إجباري): متغير ثابت وقيمته (68) ويجب تمريره دائما عند الإرسال من خلال البوابة، وهو خاص بالأمر الإحصائية في موقع Alfa-cell.com.
12. returnJson: عند إرسال هذا المتغير بالقيمة 1 يتم إرجاع النتيجة بصيغة JSON.

رابط يحتوي على كل القيم.

```
https://www.alfa-cell.com/api/msgSendWK.php?mobile=9665555555&password=123456&numbers=96655555555,96644444444&sender=NEW
SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200623062E064A0020002800310029060C0020064A0646062A06470
64A002006250634062A063106270643064300200628062A06270631064A062E003A0020002800320029&dateSend=0&time
eSend=0&msgKey=002800310029002C002A002C0645062D0645062F002C0040002C002800320029002C0020002A002C00
310030002F00330030002F0032003000320032002A002A002A0020002800310029002C002A002C0623062D0645062F002C
0040002C002800320029002C002A002C00310032002F00330030002F0032003000320032&applicationType=68&domainN
ame=localhost&msgId=15178&returnJson=1
```

رابط الإرسال مع قيمة lang=3 و القيم المطلوبه فقط

```
https://www.alfa-cell.com/api/msgSendWK.php?mobile=9665555555&password=123456&numbers=96655555555,96644444444&sender=NEW
SMS&msg=بنتهي إشتراكك بتاريخ (1), مرحبا بك أخي (2)&dateSend=0&timeSend=0&msgKey=
(1),*,2022/30/12,*,(2),@,أحمد,*(1)***2022/30/10,*,(2),@,محمد,&applicationType=68&lang=3&domainName=localhost&
msgId=15178
```

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: تم الإرسال.
- 2: الرصيد = 0.
- 3: الرصيد غير كافي.
- 4: رقم الجوال (اسم المستخدم أو apiKey) غير صحيح.
- 5: كلمة المرور خاطئة.
- 6: يوجد مشكله بالإرسال، ويجب المحاولة لاحقا.
- 10: عدد الأرقام لا يساوي عدد الرسائل.
- 13: إسم المرسل غير مقبول.
- 14: إسم المرسل المستخدم في الإرساله غير معرف.
- 15: الأرقام المرسل لها غير صحيحه أو فارغه.
- 16: إسم المرسل فارغ.
- 17: نص الرساله غير مشفر بالشكل الصحيح.
- 18: تم ايقاف الارسال من المزود.
- 19: قيمة المتغير applicationType غير صحيحة أو لم يتم إرسالها.
- 101: الارسال باستخدام بوابات الارسال معطل.
- 102: هذا الاي بي [XXX.XXX.XXX.XXX] غير مصرح له بإستخدام بوابات الارسال.
- 103: هذه الدولة [إسم الدولة] غير مصرح لها بإستخدام بوابات الارسال.

النتائج بصيغة JSON:

- سيتم إرجاع النتيجة كما تم شرحها في المقدمة ، بالإضافة إلى المتغيرات التالية:
1. msgId: رقم خاص بالرسالة ، يمكنك إستخدامه من أجل تتبع تقرير الإستلام الخاص بالرسالة.
 2. countNumber: عدد الارقام التي تم ارسالها من البوابة
 3. point: تكلفة الرسالة بالنقاط
 4. rejectedNumber: مجموعة الارقام التي تم رفضها من عملية الارسال.

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "success",
  Data:
  {
    msgId: 158494023,
    result: 1,
    MessageAr: "تمت عملية الإرسال بنجاح",
    MessageEn: "SMS sent successfully",
    countNumber: 1,
    point: 1,
    rejectedNumber: "[966444444444,]"
  },
  Error: null
}
```

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "fail",
  Data: null,
  Error:
  {
    ErrorCode: 10,
    MessageAr: "عدد الأرقام لا يساوي عدد الرسائل.",
    MessageEn: "Number count does not equal message count"
  }
}
```

7. حذف الرسائل

توفر هذه البوابة خدمة حذف الرسائل الموقته قبل أن يحين موعد إرسالها.

رابط البوابة: <https://www.alfa-cell.com/api/deleteMsg.php>

ملاحظته: فقط في حال إرسال المتغير deleteKey مع معلومات الرسالة الموقته على بوابة الإرسال، يمكنك حذفها من خلال هذه البوابة.

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب ال apiKey.
2. deleteKey: مفتاح حذف الرسائل، وهي نفس القيمة التي تم إرسالها مع الرسالة.

مثال:

```
https://www.alfa-cell.com/api/deleteMsg.php?mobile=966555555555&password=123456&deleteKey=758423
```

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: تمت عملية الحذف بنجاح.
- 2: رقم الجوال (اسم المستخدم أو apiKey) غير صحيح.
- 3: كلمة المرور خاطئة.
- 4: الإرسال المطلوب حذفها غير متوفره، أو رقم deleteKey خاطئ

النتائج بصيغة JSON:

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "success",
  Data:
  {
    result: 1,
    MessageAr: "تمت عملية الحذف بنجاح",
    MessageEn: "Deleted successfully"
  },
  Error: null
}
```

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "fail",
  Data: null,
  Error:
  {
    ErrorCode: 4,
    MessageAr: "خاطئ deleteKey الإرساله المطلوب حذفها غير متوفره، أو رقم",
    MessageEn: "Message to be deleted is not available, or the wrong deleteKey"
  }
}
```

8. طلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل في موقع Alfa-cell.com

يمكنك ترخيص رقمك السعودي كإسم مرسل (غير الذي قمت بالتسجيل به)، من خلال موقع Alfa-cell.com وكذلك من خلال شركات الاتصالات ، وتوفر هذه البوابة خدمة طلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل. وعند طلب الترخيص تقوم البوابة بإرجاع قيمة عددية على الشكل التالي (#XXXX) ، بالإضافة إلى إرسال كود التفعيل على رقم الجوال ، وسوف تستخدم هذه المعلومات في البوابة التي تليها والتي تقوم بترخيص رقم الجوال كإسم مرسل.

ملاحظة: لتفعيل رقم جوال تابع لشبكات خارج المملكة العربية السعودية كإسم مرسل، يرجى التواصل مع الدعم الفني مباشرة.

رابط البوابة: <https://www.alfa-cell.com/api/addSender.php>

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب الapiKey.
2. sender: رقم الجوال المراد ترخيصه للإرسال "الرقم بالصيغة الدولية وبدون أصفار أو (+)".

مثال:

```
https://www.alfa-cell.com/api/addSender.php?mobile=966555555555&password=123456&sender=966511111111
```

القيم الناتجة من استخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم أو apiKey) غير صحيح.
 - 2: كلمة المرور خاطئة.
 - 3: إسم المرسل 'الرقم الدولي' غير صحيح.
 - 4: إسم المرسل لا يحتاج إلى تفعيل.
 - 5: رصيدك غير كافي لإرسال كود التفعيل.
- senderId: وهي قيمة عددية ستحتاجها في عملية الترخيص وتكون على الشكل التالي: #100
وعند استخدامها في الرابط الخاص بالتفعيل يجب إزالة الرمز '#' من الرقم.

النتائج بصيغة JSON:

يتم إرجاع البيانات كما تم شرحها في المقدمة ، وفي حال نجاح عملية الإضافة سيتم إرجاع senderId وهي القيمة العددية التي سوف تحتاجها في عملية الترخيص ، ويجب أن يتم حذف الرمز # عند استخدامه لترخيص إسم المرسل.

```
{  
  result: "#207707",  
  errorMsg: ""  
}
```

```
{  
  status: 1,  
  ResponseStatus: "fail",  
  Data: null,  
  Error:  
  {  
    ErrorCode: 3,  
    MessageAr: "إسم المرسل 'الرقم الدولي' غير صحيح",  
    MessageEn: "Sender name 'international number' is incorrect"  
  }  
}
```


9. ترخيص رقم جوال كإسم مرسل في موقع Alfa-cell.com

توفر هذه البوابة خدمة ترخيص إسم المرسل (رقم الجوال) الذي تم طلبه في بوابة "طلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل".

رابط البوابة: <https://www.alfa-cell.com/api/activeSender.php>

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب الـ apiKey.
2. senderId: قيمه عددية ناتجة من عملية طلب ترخيص رقم الجوال ويجب إرسالها بدون الرمز '#'.
3. activeKey: كود التفعيل الذي تم إستلامه على رقم الجوال المراد ترخيصه كإسم مرسل.

مثال:

```
https://www.alfa-cell.com/api/activeSender.php?mobile=96655555555&password=123456&senderId=100&activeKey=9801
```

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم أو apiKey) غير صحيح.
- 2: كلمة المرور خاطئة.
- 3: تم تفعيل إسم المرسل.
- 4: كود التفعيل غير صحيح.
- 5: senderId خاطئ.

النتائج بصيغة JSON:

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "success",
  Data:
  {
    result: 3,
    MessageAr: "تم تفعيل إسم المرسل",
    MessageEn: "Sender name is activated"
  },
  Error: null
}
```

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "fail",
  Data: null,
  Error:
  {
    ErrorCode: 4,
    MessageAr: "كود التفعيل غير صحيح",
    MessageEn: "Invalid activation code"
  }
}
```

10. التحقق من ترخيص رقم جوال كإسم مرسل في موقع Alfa-cell.com

توفر هذه البوابة خدمة التحقق من ترخيص إسم المرسل (رقم الجوال)، ويمكنك إستخدامها بعد طلب ترخيص رقم الجوال، للتحقق من حالة إسم المرسل قبل إستخدامه في عملية الإرسال.

رابط البوابة: <https://www.alfa-cell.com/api/checkSender.php>

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب الـ apiKey.
2. senderId: القيمة العددية الناتجة من عملية تسجيل إسم المرسل وبدون الرمز '#'.

مثال:

```
https://www.alfa-cell.com/api/checkSender.php?mobile=966555555555&password=123456&senderId=100
```

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 0: اسم المرسل غير مفعّل.
- 1: إسم المرسل مفعّل.
- 2: إسم المرسل مرفوض.
- 3: رقم الجوال (اسم المستخدم أو apiKey) غير صحيح.
- 4: كلمة المرور خاطئة.
- 5: senderId غير متوفر.

ملاحظات هامة بخصوص ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل:

1. عملية ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل، تستخدم مرة واحد فقط لكل رقم جديد، وفي حال تكرار عملية الترخيص لنفس الرقم أكثر من مرة، فإنه سيتم إيقاف الرقم، وعدم ترخيصه، ويجب مراجعة الدعم الفني لموقع Alfa-cell.com للتأكد على ملكية الرقم لإعادة الترخيص.
2. عند ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل، ولنأخذ المثال التالي: **966511111111**، فإنه في حال قبول الرقم يتم ترخيصه في موقع Alfa-cell.com بالشكل التالي للإرسال به: 0511111111

النتائج بصيغة JSON:

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "success",
  Data:
  {
    result: 1,
    MessageAr: "إسم المرسل مفعّل",
    MessageEn: "Sender name is activated"
  },
  Error: null
}
```

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "fail",
  Data: null,
  Error:
  {
    ErrorCode: 5,
    MessageAr: "غير متوفر.senderId",
    MessageEn: "senderId is not available."
  }
}
```

11. طلب ترخيص إسم مرسل (نصي) في موقع Alfa-cell.com

عند إستخدامك إسم مرسل "مكون من أحرف إنجليزية أو أحرف إنجليزية وأرقام" في عملية الإرسال، فإن هذا الإسم يجب أن يكون مرخص من خلال موقع Alfa-cell.com وشركات الإتصالات، وتوفر البوابة التالية خدمة طلب ترخيص إسم المرسل لشبكات الإتصال السعودية.

ملاحظة: لتفعيل رقم جوال تابع لشبكات خارج المملكة العربية السعودية كإسم مرسل، يرجى التواصل مع الدعم الفني مباشرة.

رابط البوابة: <https://www.alfa-cell.com/api/addAlphaSender.php>

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب الـ apiKey.
2. sender: إسم المرسل المراد ترخيصه.

مثال:

```
https://www.alfa-cell.com/api/addAlphaSender.php?mobile=96655555555&password=123456&sender=senderName
```

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم أو apiKey) غير صحيح.
- 2: كلمة المرور خاطئة.
- 3: يجب ان يكون طول اسم المرسل ما بين 4 الى 11 حرف.
- 4: تم إضافة الطلب بنجاح.

النتيجة بصيغة JSON:

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "success",
  Data:
  {
    result: 4,
    MessageAr: "تم إضافة الطلب بنجاح",
    MessageEn: "Your request has been added successfully"
  },
  Error: null
}
```

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "fail",
  Data: null,
  Error:
  {
    ErrorCode: 3,
    MessageAr: "يجب ان يكون طول اسم المرسل ما بين 4 الى 11 حرف",
    MessageEn: "The length of the sender name must be between 4 and 11 char"
  }
}
```

12. التحقق ترخيص إسم مرسل مكون من أحرف في موقع Alfa-cell.com

توفر هذه البوابة خدمة التحقق من ترخيص إسم المرسل، وكذلك التحقق من حالة جميع أسماء المرسل (إسم المرسل المكون من رقم جوال أو إسم المرسل المكون من أحرف إنجليزية).

رابط البوابة: <https://www.alfa-cell.com/api/checkAlphasSender.php>

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

1. معلومات الحساب: mobile (رقم الجوال / إسم المستخدم) أو مفتاح الحساب ال apiKey.

مثال:

```
https://www.alfa-cell.com/api/checkAlphasSender.php?mobile=966555555555&password=123456
```

القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة

1: رقم الجوال (اسم المستخدم أو apiKey) غير صحيح.

2: كلمة المرور خاطئة.

غير ذلك : [pending] [active] [notActive] ، وبعد كل قيمة مجموعة من أسما المرسل، وهذه القيم تدل على التالي:

a. pending: إسماء المرسل الظاهرة بعد هذه القيمة مباشرة بانتظار الترخيص من موقع Alfa-cell.com وشركات الإتصالات، ولا يمكنك الإرسال بها الآن.

b. active: إسماء المرسل الظاهرة بعد هذه القيمة مباشرة قد تم ترخيصها من موقع Alfa-cell.com وشركات الإتصالات، ويمكنك الإرسال بها الآن.

c. notActive: إسماء المرسل الظاهرة بعد هذه القيمة مباشرة مرفوضة من موقع Alfa-cell.com وشركات الإتصالات، ولا يمكنك الإرسال بها.

النتائج بصيغة JSON:

يتم إرجاع البيانات كما تم شرحها في المقدمة، بالإضافة إلى المتغيرات التالية: pending و active و notActive والتي تم توضيحها سابقا.

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "success",
  Data:
  {
    pending: "newSender",
    active: "sender1,sender2",
    notActive: "965555555555,966444444444 "
  },
  Error: null
}
```

```
{
  status: 1,
  ResponseStatus: "fail",
  Data: null,
  Error:
  {
    ErrorCode: 2,
    MessageAr: "كلمة المرور غير صحيحة",
    MessageEn: "Invalid Password"
  }
}
```